

2014年01月06日
アトバンスト・コア・テクノロジー(株)

報告書作成機能の更新手順について(ECO2CalcPlus)

ECO2-Calc+ 管理クライアントから出力される定期報告書の一部が経済産業省のフォーマットと異なる箇所がございました。ECO2CalcPlus をご利用のお客様は以下の手順で報告書作成機能の更新をお願い致します。

変更箇所は、C1 報告書の付表3、船舶・鉄道・航空機を使用した場合の、参考) エネルギー消費原単位 (kl/トンキロ) の計算結果です。

識別	区分		輸送量 (千トンキロ)	エネルギー使用量		参考) 平均 積載率 (%)	参考) エネルギー 消費原単位 (kl/トンキロ)	CO2排出量 (t-CO2)	貨物区分 コード	
	燃料	最大積載重(kg)		数値	熱量(GJ)					
陸上 (チャーター)	揮発油	軽貨物自動車		kl		%				
		~1,999		kl		%				
		2,000以上		kl		%				
	軽油	~999			kl		%			
		1,000~1,999			kl		%			
		2,000~3,999			kl		%			
		4,000~5,999	0.206	0.0431	kl	2	20%	0.0002093	0.111	陸上(チャーター)
		6,000~7,999			kl		%			
		8,000~9,999			kl		%			
		10,000~11,999			kl		%			
12,000以上		3	0.17	kl	6	53%	0.0000512	0.439		
陸上 (混載)	揮発油	軽貨物自動車		kl		%				
		~1,999		kl		%				
		2,000以上		kl		%				
	軽油	~999			kl		%			
		1,000~1,999			kl		%			
		2,000~3,999			kl		%			
		4,000~5,999	0.588	0.0496	kl	2	62%			
		6,000~7,999			kl		%			
		8,000~9,999			kl		%			
		10,000~11,999			kl		%			
12,000以上		7	0.295	kl	11	68%	0.0000424	0.763		
内航	船舶	(内航)	4		2		0.0000132	0.154	内航	
鉄道	鉄道	(鉄道)	7		3		0.0000492	0.187	鉄道	
航空機	()									
合計			22		26				2	

更新手順

ECO2-Calc+ 管理クライアントが起動している場合は、終了してください。

1. 以下より更新用モジュールをダウンロードします。


<http://www.act-inc.jp/contents/dl/ecocalc/ECO2RPRT.zip>



保存、または名前を付けて保存を選択し、任意のフォルダにダウンロードします。


2. ダウンロードしたファイルを任意のフォルダに解凍します。

ECO2RPRT.exe が解凍したフォルダにあることを確認してください。




3. エコエコカルクプラスをインストールしたフォルダに、ECO2RPRT.exeを上書きコピーします。標準のインストール先は以下です。

C:\¥ECO2CalcPlus



4. 上書きしたフォルダの ECO2RPRT.exe のバージョンを確認します。エクスプローラでインストールフォルダを開き、ECO2RPRT.exe を選択し、右クリックし、プロパティを選択します。



ECO2RPRT.exe のプロパティ画面で詳細タブを選択し、バージョンを確認します。バージョンが「1.2.0.0」であることを確認してください。

更新は以上です。

ECO2-Calc+ 管理クライアントを起動してください。

以上